

Il est possible de rassembler plusieurs vidéos du site « lesite.tv » pour les graver sur un dévédérom lisible par un lecteur de salon. Cette manipulation nécessite de ré-encoder les vidéos pour permettre leur lecture au format dévédérom. Le logiciel DVD Flick permet de réaliser cette opération très facilement, créant un chapitre du dévédérom par vidéo insérée. Attention cependant, le dévédérom obtenu ne comportera pas de menu permettant le choix des séquences : il faudra passer de l'une à l'autre à l'aide du bouton chapitre suivant de la télécommande du lecteur. Voici la démarche à suivre :

## 1 – Télécharger et installer DVD Flick

L'adresse du lien de téléchargement de ce logiciel est :

[http://prdownloads.sourceforge.net/dvdflick/dvdflick\\_setup\\_1.2.2.1.exe?download](http://prdownloads.sourceforge.net/dvdflick/dvdflick_setup_1.2.2.1.exe?download)


Son installation ne pose pas de problème particulier. Le document suivant vous présente les différents écrans à valider.

## 2 – Présentation de DVD Flick

Lancer DVD Flick (à partir de son icône sur le bureau



ou par le menu **DÉMARRER** – *Tous les programmes* – DVD Flick). L'écran suivant s'ouvre alors :




The screenshot shows the DVD Flick application window. Annotations include:

- Barre des menus (voir ci dessous)**: Points to the top toolbar.
- Ajust, modification ou suppression des séquences vidéo du DVD**: Points to the 'Add title...', 'Edit title...', and 'Remove title' buttons.
- Tri des séquences vidéo du DVD**: Points to the 'Move up' and 'Move down' buttons.
- Séquences vidéo ajoutées au DVD**: Points to the list of video files in the main area.
- Barre du taux de remplissage du DVD**: Points to the progress bar at the top left.
- Dossier d'enregistrement du projet encours**: Points to the 'Project destination folder' field at the bottom.

Legend for toolbar icons:

- = nouveau projet (nouveau DVD)
- = ouvrir un projet
- = enregistrer un projet
- = configuration du projet en cours
- = lancement de la création du DVD
- = aide
- = à propos

Chaque vidéo apparaît comme un rectangle horizontal, avec une vignette de la première image du clip, sa durée et le nombre de pistes sons ou de sous-titres qu'elle contient.


Pour ajouter une vidéo au dévédérom il suffit de cliquer sur le bouton Add title (  ) et de se déplacer jusqu'au clip vidéo voulu (les vidéos doivent, au préalable, avoir été téléchargées du site « lesite.tv » et contrôlées avant cette étape). Chaque clip vidéo ajouté correspondra à un chapitre du dévédérom.

### 3 – Paramétrages de DVD Flick

Une fois toutes les séquences vidéo ajoutées il faut paramétrer le dévédérom : cliquer sur le bouton :




Dans la fenêtre qui s'ouvre, définir le format du disque support à graver (en général DVD 4,3 Gb), la priorité d'encodage peut être réglée sur **Best** (si la durée totale du dévédérom ne dépasse pas 1 heure, la laisser sur **Normal** sinon) et choisir 2 passes pour une meilleure qualité :



Les onglets **Video**, **Audio** permettent de définir les formats et taux de compression des données. Les réglages par défaut sont tout à fait satisfaisants.

L'onglet Burning permet de définir si le logiciel doit lancer la gravure directement (si vous possédez un graveur de dévédérom) ou s'il doit créer d'abord une image du dévédérom :

- création d'une image disque devant être ensuite gravée
- gravure directe (ce logiciel installe le logiciel ImgBurn qui prend en charge la partie gravure)
- nom du dévédérom créé



Pour lancer la réalisation du dévédérom, il suffit de cliquer sur le bouton :




puis de valider les écrans de confirmation :




**Écran 1** : demande d'un dévédérom vierge dans le graveur si vous avez demandé à graver un disque.

**Écran 2** : ultime contrôle avant le lancement de la procédure.

**Attention** : la création du dévédérom prend de 2 à 4 heures !



L'écran final indique l'avancée du travail :



jusqu'au démarrage d'ImgBurn :

cliquer ici pour lancer la gravure :

