



Procédure de téléchargement de Motbis 2007


1/ depuis votre BCDI, cliquer sur le bouton « ? » dans la barre des tâches en haut de l'écran



2/ dans le menu déroulant, choisir « **Votre espace client** »



3/ cliquer sur le bouton « **Votre espace client** »



4/ dans votre Espace client, cliquer sur « **Téléchargement des mises à jour** »



5/ dans la partie « Langages », cliquer sur « **Nouvelle version de Motbis, Motbis 2007(2007-02-22)** »



Langages

Nouvelle version de Motbis, Motbis 2007. (2007-02-22)
Installer Motbis 2007 en réindexant votre base BCDI (indexée en Motbis 2006, Motbis 3.1 ou Motbis 3)

Nouvelle version du thésaurus agricole, THESAGRI 2006 (2006-03-29)

6/ choisir l'**installation sous Windows**



Procédures d'installation et téléchargement des mises à jour de MOTBIS 2007

[Installation sous Windows](#)

[Installation sous Linux](#)

7/ **imprimer la fiche** réalisée par le CRDP de Poitiers et **suivre les instructions données**



Comment réindexer une base BCDI 2006 en changeant de thesaurus sous Windows - Mozilla Firefox

Fichier Edition Affichage Aller à Marque-pages Outils ?

http://srvbcdiabt.crdp-poitiers.cndp.fr/espaceclient/2007/motbis2007/InstThBbcdi2007.exe OK

Personnaliser les liens

Désactiver Cookies CSS Form. Images Information Divers Entourer Redimensionner Outils Voir 5

COMMENT RÉINDEXER VOTRE BASE BCDI (INDEXÉE EN MOTBIS 2006, MOTBIS 3.1 OU MOTBIS 3) EN MOTBIS 2007 SOUS WINDOWS

1. Installer l'outil thS-thB.exe

Attention : vous devez vous trouver sur le serveur de BCDI Abonnement
(l'appareil sur lequel est installé le « système BCDI » et votre base de données – par défaut Bcdiser\data, pas sur une station client).

Téléchargez et exécutez [InstThBbcdi2007.exe](#) :

- **l'installation de Motbis 2007 se fait sur le poste serveur de BCDI** (celui qui contient le dossier BcdiServ\Data)
- penser à **arrêter le serveur de requêtes (ou service) de BCDI** puis à **le remettre en route** après l'installation et la reconstruction
- lors de la conversion et/ou de la reconstruction **il se peut que l'écran se « gèle »** (plus rien ne semble se passer) : ne pas arrêter le processus mais attendre le message indiquant la fin de la reconstruction ou de la conversion
- **si l'option « Reconstruire la base » est cochée** (par défaut) :
 - la reconstruction se lance automatiquement après la conversion. Le message « Réindexation des fichiers en cours » peut alors apparaître.
 - l'opération totale (conversion + reconstruction) peut donc durer une vingtaine de minutes (surtout si l'ordinateur n'est pas très puissant)
 - la barre de défilement (en bleu, en bas de la fenêtre de conversion) qui indique la progression ne s'arrête pas de défiler même lorsque le message « Reconstruction terminée » apparaît : dans ce cas, ne tenir compte que du message indiquant la fin de la reconstruction et tout fermer
- **si l'option « Reconstruire la base » est décochée**, il faudra penser ensuite à reconstruire la base en ouvrant BCDI
 - soit en mode gestionnaire (GESTION) : cliquer sur « Outils » : « Gestion des bases » : sélectionner la base à reconstruire et cliquer sur le bouton « Reconstruire une base »
 - soit en mode administrateur de bcdi (ADMIN) : dans l'onglet « Bases » cliquer sur la base souhaitée (elle apparaît en rouge) puis cliquer sur le bouton « Reconstruire »
- **s'il y a plusieurs bases**, il faut recommencer l'opération de conversion et reconstruction :
 - dans la colonne du « répertoire de la base BCDI » (à gauche) : double-cliquer sur « BcdiServ »
 - puis double-cliquer sur le nom de la base souhaitée
 - et lancer la conversion
- pour **vérifier le nombre de termes du thésaurus** : en mode gestionnaire (GESTION), cliquer sur « Outils » : « Statistiques fichiers »